



# ATANOR SCA

FABRICA SAN NICOLAS- ROMAN SUBIZA 1150, BS. AS.



## FICHA DE INTERVENCION

### RIDOF WG.

Versión: 01 – Abril 2019

#### 1. NATURALEZA DEL PELIGRO

- Numero de ONU: **3077**  
b) Numero de riesgo: **90**  
c) Clase y División: **9**  
d) Grupo de embalaje: **III**
- e) **Estado fisico, color, olor:** solido blanco de olor característico
- f) **Nº de CAS:** 145701-21-9

**TELEFONO DE EMERGENCIA(24 hs)**  
**0800 EMERGENCIA ATANOR**

**0-800-444-6543**

Fca. Rio Tercero. Tel: 03571-421556  
Fca. San Nicolás. Tel: 0336-4423873  
Fca. Pilar. Tel: 0230-449683

Almacenar en contenedores cerrados en lugares secos y bien ventilados, alejados de fuentes de ignición y sustancias incompatibles.

#### 2. DISPOSICIONES APLICABLES EN CASO DE CONTACTO

- **Primeros Auxilios**
- Mueva a la víctima a donde se respire aire limpio.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la sustancia por inhalación, contacto con la piel o ingestión, se pueden presentar en forma retardada.
- **Ojos.** Lavar con abundante agua durante 20 minutos.
- **Piel:** cepillar o soplar con aire, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- **Ingestión:** En caso de ingestión, no inducir al vómito, no se recomienda lavaje de estómago con agua tibia, suministrar laxante salino (15-20 g de sulfato de sodio). **Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente.** Consultar inmediatamente al médico.
- **Nota para el médico:** Aplicar tratamiento sintomático.
- **Protección Personal para el chofer y personal de respuesta a emergencia:** Protección respiratoria faciales a prueba de salpicaduras con filtros para vapores orgánicos, guantes PVC, Nitrilo o similar, botas de goma y ropa protectora para evitar el contacto con la piel. **No utilizar lentes de contacto**



# ATANOR SCA

FABRICA SAN NICOLAS- ROMAN SUBIZA 1150, BS. AS.



## FICHA DE INTERVENCION

### RIDOF WG.

Versión: 01 – Abril 2019

### 3. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

**Medios de extinción:** Use rocío de agua, niebla o espuma regular, No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Haga un dique de contención para el agua que controla el fuego, para su disposición posterior; no desparrame el material. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Siempre manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

- a) **Medidas de protección específicas en caso de incendio:** Utilizar trajes estructural de bomberos, equipos de respiración autónomos, con máscara facial completa, operado con el modo de demanda de presión o presión positiva. Evacuar las personas y animales fuera del área y aislar la zona amagada por el fuego. Mantener envases fríos con agua. Los productos de la combustión son tóxicos y/o irritantes. Se deben tomar medidas para prevenir que el agente extintor contaminado se filtre por el suelo o se esparza sin control, mediante la colocación de barreras provisionales de material absorbente (tierra, arena, etc.).
- b) **Riesgos específicos durante el combate de incendios:** La sustancia se descompone al calentarla intensamente produciendo humos densos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y ácido fluorhídrico

### 4. MEDIDAS ANTE ROTURAS, DETERIODO O FUGAS

#### Información dirigida al personal de respuesta a emergencia

- a) **Precauciones personales y ambientales:** Aislar y ventilar el área. Mantenerse en dirección contraria al viento. Apagar cualquier fuente de ignición
- b) **Métodos y materiales para la contención:**
- **Derrame Pequeño:** Absorber con tierra, arena u otro material no-combustible y transferir a los contenedores para su desecho posterior. Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.
  - **Derrame Grande:** Prevenir la entrada hacia cursos de agua, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

### 5. RECOMENDACIONES MINIMAS PARA EL CHOFER

Sr. Transportista: siempre que sea posible, siga estas instrucciones al momento de una emergencia

- a) Avise inmediatamente a ATANOR (mediante el número de emergencias 0-800-444-6543), al Transporte, a los bomberos y a la policía. Deberá indicar que ocurrió, que producto transporta, si hay fugas, el lugar preciso y a qué número de teléfono puede ser llamado.
- b) Cualquier cambio de situación debe ser informada, tan pronto sea posible.
- c) Utilice el equipamiento de protección indicado
- d) Señalice el lugar del accidente, apartando curiosos
- e) Elimine o mantenga apartadas todas las fuentes de ignición
- f) Entregue las fichas de emergencia a los socorristas, a su llegada.